




Internet

flimscom E-Mail Microsoft Outlook 2010 einrichten


September 2011




1. Datei → Informationen → Konto hinzufügen



2. manuell konfigurieren



3. Exchange, POP3, IMAP oder HTTP



4. Benutzerdaten eingeben → Weitere Einstellungen

Posteingangsserver (POP3): pop.flims.ch

Postausgangsserver (SMTP): mail.flims.ch

Neues Konto hinzufügen

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen
Ihr Name:
E-Mail-Adresse:

Serverinformationen
Kontotyp:
Posteingangsserver:
Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen
Benutzername:
Kennwort:
 Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

 Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen

Neue Nachrichten übermitteln in:
 Neue Outlook-Datendatei
 Vorhandene Outlook-Datendatei

< Zurück **Weiter** > Abbrechen

5. Weitere Einstellungen konfigurieren

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Verbindung **Erweitert**

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung:

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:


Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

OK Abbrechen

6. Kontoeinstellungen testen



7. Weiter → Fertig stellen

